

INSTURKCII PO SBORU OBRAZCA MOKROTY

1. **Dlq laboratorii%** otmetit; (obvesti vokrug) naznahennyj analiz

2. **Dlq bol;nogo%**

- Na ka'dom kontejnere napisat; svoe imq i familij, datu i vremq sbora.
- Propoloskat; vodoj rot ili gorlo pered sborom mokroty.
- Sobrat; v steril;nyj kontejner mokrotu ot pervogo glubokogo otkawlivaniq utrom. Otkawljite otdeleniq iz legkix, vyzyvaq u sebg glubokij kawel;, vmesto togo, htoby sobirat; sl[nu izo rta. Esli vam trudno /to sdelat;, to obsudite s vrahom, kak po-drugomu mo'no poluhit; nu'nyj obrazec.
- Sobirat; nu'no tol;ko po odnomu obrazcu v sutki.

Nazvanie testa	Test # Kod	Kontejner	Primehaniq
Bakteriologiheskij analiz mokroty, okrawivanie (obyhnaq bakterial;naq proba)	6561/SPU	Steril;nyj flakon (s zavinhiva[]ejsq krywkoy)	Optimal;no, esli dostavit; v laboratorij v tehenie 2 hasov. Mo'no der'at; pri komnatnoj temperature i dostavit; v tehenie 24 hasov, esli nevozmo'no bylo privesti ran;we. Sobirat; tol;ko po odnomu obrazcu v den;. Laboratora q proverit prigodnost; na obyhnul bakterial;nu[probu
Proba na kisloutoustojhivye bakterii (mazok na kisloutoustojhivye bakterii i proba na mikobakterii# vozбудitel; tuberkuleza)	6617/AFC	Steril;nyj flakon (s zavinhiva[]ejsq krywkoy)	Postavit; v xolodil;nik. Sobirat; tol;ko po odnomu obrazcu v den;. Esli nu'no sobrat; neskol;ko obrazcov v tehenie neskol;kix dnejj, to ka'dyj obrazec sobirajte v otdel;nyj flakon. Napiwite datu i vremq sbora na ka'dom flakone. Vse flakony s probami mo'no postavit; v xolodil;nik i dostavit; v laboratorij vse vmeste. Rekomenduetsq% sobrat; vsego 3 proby rano utrom v raznye dni, kak predpisano vrahom.
Proba na patogennye griby	6579/FUN	Steril;nyj flakon (s zavinhiva[]ejsq krywkoy)	Postavit; v xolodil;nik i dostavit; v tehenie 2-x dnejj. Sobirat; tol;ko po odnomu obrazcu v den;.
Griby#pnevmocisty, okrawivanie obrazca	3996 (Cytology Dept.)	Steril;nyj flakon (s zavinhiva[]ejsq krywkoy)	Postavit; v xolodil;nik i dostavit; v tehenie 2-x dnejj. Sobirat; tol;ko po odnomu obrazcu v den;.